





Poradnik

Konfiguracja podpisu elektronicznego SZAFIR w aplikacji płatnik


1. Wybieramy opcję „Przekaz”




2. Następnie przechodzimy do „Ustawienia przekazu elektronicznego”




- Wybieramy zakładkę „Certyfikaty”



- Jeżeli pole „Certyfikat użytkownika” jest puste lub chcemy wybrać inny certyfikat naciskamy przycisk „Wybierz”



5. Wybieramy certyfikat poprzez naciśnięcie właściwego certyfikatu i naciśnięciu przycisku „OK”



6. Po wybraniu certyfikatu jego dane powinny być widoczne w polu „Certyfikat użytkownika”. Teraz sprawdzamy, czy pola w sekcji „Certyfikat wykorzystywany jest szyfrowania przesyłek wysyłanych do ZUS” nie są puste. Jeżeli są naciskamy przycisk „Pobierz”. Aplikacja pobierze certyfikat PE-2-ZUS-EWD i go zainstaluje co potwierdzeniem będzie wpis w/w polach.

Ustawienia przekazu elektronicznego

Ustawienia ogólne | Certyfikaty | Listy CRL | Połączenia | ISL

Certyfikat Użytkownika

Certyfikat wykorzystywany jest do podpisywania przesyłek wysyłanych do ZUS

Numer seryjny	Właściciel	Wystawca	Ważny od	Ważny do
2D2CF	.. Jolanta	COPE SZAFIR - Kwalifikowany	2017-00	2019-00

1

Usun z konfiguracji Wybierz... Waliduj...

Poinformuj 30 dni przed upływem ważności klucza prywatnego.

Certyfikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Certyfikat wykorzystywany jest do szyfrowania przesyłek wysyłanych do ZUS

Nazwa certyfikatu ZUS:

Adres certyfikatu z ZUS: <http://www.zus.pl/bip/pliki/PE-2-ZUS-EWD.pem>

2

Pobierz Usun z konfiguracji Wybierz... Waliduj...

3

☐ Wykonuj weryfikację wstępną certyfikatów przed uruchomieniem przekazu elektronicznego

Weryfikuj teraz

Pomoc Zapisz QK Anuluj

7. **UWAGA: Koniecznie trzeba wcisnąć przycisk „ZAPISZ”.**
Następnie wybieramy opcję „Weryfikuj teraz”

Ustawienia przekazu elektronicznego

Ustawienia ogólne | Certyfikaty | Listy CRL | Połączenia | ISL

Certyfikat Użytkownika

Certyfikat wykorzystywany jest do podpisywania przesyłek wysyłanych do ZUS

Numer seryjny	Właściciel	Wystawca	Ważny od	Ważny do
2D2CF	.. Jolanta	COPE SZAFIR - Kwalifikowany	2017-00	2019-00

Usun z konfiguracji Wybierz... Waliduj...

Poinformuj 30 dni przed upływem ważności klucza prywatnego.

Certyfikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Certyfikat wykorzystywany jest do szyfrowania przesyłek wysyłanych do ZUS

Nazwa certyfikatu ZUS: PE-2-ZUS-EWD

Adres certyfikatu z ZUS: <http://www.zus.pl/bip/pliki/PE-2-ZUS-EWD.pem>

Pobierz Usun z konfiguracji Wybierz... Waliduj...

☐ Wykonuj weryfikację wstępną certyfikatów przed uruchomieniem przekazu elektronicznego


2

Weryfikuj teraz

1

Zapisz QK Anuluj

8. Po poprawnej konfiguracji stan certyfikatów w oknie Weryfikacja wstępna wyświetli komunikat „Obecny stan certyfikatów pozwala na przekazywanie przesyłek do ZUS”



Dane Kontaktowe



Green Power Sebastian Gontarski

Różnowo 57R

11-001 Dywity

www.elektronicznypodpis-olsztyn.pl

www.greenpowers.pl

www.elektronicznypodpis-olsztyn.pl